

北京华捷艾米软件科技有限公司

保密程度

绝密 ()
机密 ()
秘密 ()
内部资料 ()
公开资料 (√)

ImiNI SDK 规格说明书

文 件 编 号: HJNJ-A100M-RJ-002

版 本: 1.7.2

编 制: 软件部

审 核: 部门经理

批 准: 系统级负责人

受 控 状 态:

2015 年 7 月 9 日颁布

2015 年 7 月 9 日实施

修订历史:

| 版本号 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
|--------|------------|--|-----|
| 0.6.6 | 2018-09-14 | 初版 | 闫国启 |
| 1.6.0 | 2018-09-28 | 修改 ImiSetFrameSync 名字为 ImiCamSetFrameSync | 李伟 |
| 1.6.6 | 2018-11-27 | 增加 C++接口说明 | 闫国启 |
| 1.7.2 | 2019-04-29 | 增加 reset 属性 | 邓福 |
| 1.7.3 | 2019-07-12 | 删除 C++接口说明 | 邓福 |
| 1.7.8 | 2019-09-10 | 增加设备电流切换属性 增加设置曝光区域接口 imiCamSetExposureArea 增加清除曝光区域接口 imiCamClearExposureArea | 邓福 |
| 1.8.0 | 2019-10-22 | 增加获取设备支持的能力接口 | 邓福 |
| 1.8.1 | 2019-11-15 | 增加红外 8Bit 输出接口 imiSetOutput8BitIrData 增加 RGB 转灰度输出接口 imiCamSetRGB2Gray | 闫国启 |
| 1.8.2 | 2020-01-20 | 增加旋转角度设置接口 setRotationAngle | 李伟 |
| 1.8.7 | 2020-03-02 | 增加设置 FrameMode 接口 imiCamSetFrameMode 增加打开彩色流接口 imiCamStartStream2 | 邓福 |
| 1.8.8 | 2020-03-26 | 增加彩色设置属性包括增益，对比度，亮度，白平衡等（详见 4.7.1 章节） | 邓福 |
| 1.8.9 | 2021-02-02 | 增加红外 AE 功能开关 imiSetIRFaceAEEEnable | 孙鹏 |
| 1.8.10 | 2021-07-01 | 增加旋转平移参数，红外人脸框参数，用户相机参数属性 | 刘宗泽 |

目录

1. 概述 5

1.1. 术语与简称 5

2. 功能说明 6

2.1. 功能列表 6

3. 接口说明 7

3.1. C 接口说明 7

3.1.1. ImiNect 接口定义 7

3.1.1.1. API 说明 7

3.1.1.2. 支持的帧模式列表 26

3.1.1.3. 设备属性参考 27

3.1.1.4. 头文件说明 28

3.1.1.5. 使用说明 28

3.1.1.6. 错误码描述 30

3.1.2. ImiCamera 接口定义 36

3.1.2.1. API 说明 36

3.1.2.2. 支持的帧模式列表 43

3.1.2.3. 头文件说明 43

3.1.2.4. 使用说明 43

4. C 接口编程指引 44

4.1. 设备介绍 44

4.2. 打开单路流 45

4.2.1. 打开普通彩色、深度、红外摄像头 45

4.2.1.1. 流程图 45

4.2.2. 打开 UVC 彩色摄像头 46

4.2.2.1. 流程图 46

4.3. 打开两路流 46

4.3.1. 打开深度流和彩色流 46

4.3.1.1. 不带 UVC 彩色摄像头的流程图 46

4.3.1.2. 带 UVC 彩色摄像头的流程图 48

4.4. 帧模式设置/获取 48

4.4.1. 不带 UVC 彩色摄像头 48

4.4.2. 流程图 49

4.5. 数据处理 49

4.5.1. 彩色图 YUV 转 49

4.5.1.1. YUV420SP 转 49

4.5.1.2. YUV422 转 50

4.5.2. 深度图数据转换 50

4.5.3. 数据帧保存 51

4.5.3.1. 保存图片 51

4.5.3.2. 保存文件 52

4.6. 资源申请与回收 53

4.6.1. 用完即回收 53

4.6.2. 程序结束前回收 53

4.7. 设备属性 54

4.7.1. UVC 设备属性 ID 列表 54

4.7.2. 非 UVC 设备属性 ID 列表 55

4.7.3. 获取属性 55

4.7.3.1. 获取序列号 55

4.7.3.2. 版本号查询 56

4.7.4. 设置属性 56

4.7.4.1. 设置镜像 56

4.7.4.2. 设置去小块 56

- 4.7.4.3. 设置帧同步 56
- 4.7.4.4. 打开配准 56
- 4.7.4.5. 重启设备 56
- 4.7.4.6. 设备电流切换 56
- 4.8 获取设备支持的能力 57

5. 帮助 57

- 5.1. 注意事项 57
- 5.2. 常见问题 57

华捷艾米

目录

1. 概述 5

1.1. 术语与简称 5

2. 功能说明 6

2.1. 功能列表 6

3. 接口说明 7

3.1. C 接口说明 7

3.1.1. ImiNect 接口定义 7

3.1.2. ImiCamera 接口定义 36

4. C 接口编程指引 44

4.1. 设备介绍 44

4.2. 打开单路流 45

4.2.1. 打开普通彩色、深度、红外摄像头 45

4.2.2. 打开 UVC 彩色摄像头 46

4.3. 打开两路流 46

4.3.1. 打开深度流和彩色流 46

4.4. 帧模式设置/获取 48

4.4.1. 不带 UVC 彩色摄像头 48

4.4.2. 流程图 49

4.5. 数据处理 49

4.5.1. 彩色图 YUV 转 49

4.5.2. 深度图数据转换 50

4.5.3. 数据帧保存 51

4.6. 资源申请与回收 53

4.6.1. 用完即回收 53

4.6.2. 程序结束前回收 53

4.7. 设备属性 54

4.7.1. UVC 设备属性 ID 列表 54

4.7.2. 非 UVC 设备属性 ID 列表 55

4.7.3. 获取属性 55

4.7.4. 设置属性 56

4.8 获取设备支持的能力 57

5. 帮助 57

5.1. 注意事项 57

5.2. 常见问题 57

1. 概述

ImiNI SDK 是基于华捷艾米体感设备私有 USB 通信协议开发的软件开发套件。套件封装了对华捷艾米体感设备底层功能的设置与操作，这些底层功能包括 Sensor 的设置、彩色/深度视频流、设备的控制操作等，用于使用华捷艾米体感设备的二次开发，可广泛用于 3D 建模、机器视觉、体感游戏开发等领域。

1.1. 术语与简称

Table 1.1-1 列举了本文档中所提及的专业术语与简称。.

Table 1.1-1 术语定义与简称列表

| 名 称 | 描 述 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 名 称 | 描 述 |
|---------|-------------------------------|
| Imi | 华捷艾米公司的简称 |
| ImiNI | 艾米体感接口(Imi Natural Interface) |
| Iminect | 华捷艾米公司的体感设备名称 |

2. 功能说明

2.1. 功能列表

Table 2.1-2 功能列表

| 功 能 | 描 述 |
|--------|---|
| 深度图像功能 | <ul style="list-style-type: none"> - 视野范围（水平视野弧度 60°、垂直视野弧度 47°） - 深度图最大深度 10 米 - 用户位置 - 绝对坐标与相对坐标的转换 |
| 彩色图像功能 | <ul style="list-style-type: none"> - 图像输出格式：H264、RGB24、MJPEG 和 YUV420SP（不同产品支持的图像输出格式会有差别），帧率最大支持 30fps |
| 骨架功能 | <ul style="list-style-type: none"> - 同时跟踪 2 人以上骨骼数据，20 个关节点 <p>（仅全功能版本 SDK 支持此功能）</p> |

3. 接口说明

3.1. C 接口说明

3.1.1. ImiNect 接口定义

3.1.1.1. API 说明

3.1.1.1.1. imiInitialize

[功能]

ImiSDK 初始化函数;

[格式]

int32_t imiInitialize()

[参数]

无

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

程序开始时调用。

可能的错误码:

0x8030010d 不支持的驱动类型

0x80300301 USB 初始化失败

3.1.1.1.2. imiInitialize2

[功能]

ImiSDK 初始化函数 2; 支持 USB、FILE、NET 三种驱动类型设定

[格式]

int32_t imiInitialize2(ImiDriverInfo* mDriverInfo)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|---------------|-------------|---------------------------|--------|
| ImiDriverInfo | mDriverInfo | 数据驱动类型信息, 见 ImiDriverInfo | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

需要使用文件模式或网络模式时, 在程序开始时调用。文件模式使用 Record 接口记录的文件。

可能的错误码:

0x8030010d 不支持的驱动类型

0x80300301 USB 初始化失败

3.1.1.1.3. imiDestroy

[功能]

销毁函数，释放所有资源

[格式]

int32_t imiDestroy()

[参数]

无。

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

程序退出前调用。

可能的错误码：

0x80300101 设备未初始化

3.1.1.1.4. imiGetDeviceList

[功能]

获取系统中 Iminect 设备列表和个数。

[格式]

int32_t imiGetDeviceList(ImiDeviceAttribute** pDeviceList, int32_t* pDeviceCount)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------|--------------|-------------|--------|
| ImiDeviceAttribute** | pDeviceList | 指向设备列表的指针 | IN |
| int32_t* | pDeviceCount | 指向设备数量的指针 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

0x80300101 设备未初始化

3.1.1.1.5. imiReleaseDeviceList

[功能]

释放设备列表内存资源。

[格式]

int32_t imiReleaseDeviceList(ImiDeviceAttribute** pDeviceList)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------|-------------|-------------|--------|
| ImiDeviceAttribute** | pDeviceList | 指向设备列表的指针 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

0x80300101 设备未初始化

3.1.1.1.6. imiOpenDevice

[功能]

打开设备。

[格式]

```
int32_t imiOpenDevice (const char* pDeviceUri, ImiDeviceHandle* pDevice, int32_t reserve)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------|------------|------------------------------------|--------|
| const char* | pDeviceUri | 设备 URI，当此值为 NULL 时，默认打开设备列表中的第一个设备 | IN |
| ImiDeviceHandle* | pDevice | 指向 ImiDeviceHandle 的指针 | OUT |
| int32_t | reserve | 保留，填 0 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

0x80300101 设备未初始化

0x80300102 设备未打开

0x80300103 打开的设备数量超过上限

0x80300202 第二个参数为空指针

0x80300206 参数取值非法

0x80300302 USB 打开设备失败

3.1.1.1.7. imiCloseDevice

[功能]

关闭设备。

[格式]

```
int32_t imiCloseDevice(ImiDeviceHandle device)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------|----------------------------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

先关闭和释放打开的数据流，见 imiStopStream(),imiDestroyChanelInstance()。
可能的错误码：

0x80300101 设备未初始化
0x80300102 设备未打开

3.1.1.1.8. imiSetDeviceProperty

[功能]

修改设备属性。

[格式]

```
int32_t imiSetDeviceProperty(ImiDeviceHandle device, uint32_t propertyId, const void* pData,
uint32_t dataSize)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------------|------------|----------------------------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |
| uint32_t | propertyId | 属性标识符，见 enum IMI_PROP | IN |
| const void* | pData | 指向属性内容的指针 | IN |
| uint32_t dataSize | dataSize | 属性内容长度 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

0x80300101 设备未初始化
0x80300102 设备未打开
0x80300109 空指针异常
0x8030010b 设置属性值失败
0x80300203 第三个参数为空指针
0x80300206 参数取值非法

3.1.1.1.9. imiGetDeviceProperty

[功能]

获取设备属性函数。

[格式]

```
int32_t imiGetDeviceProperty(ImiDeviceHandle device, uint32_t propertyId, void* pData, uint32_t*
pDataSize)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|------------|----------------------------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |
| uint32_t | propertyId | 属性标识符，见 enum IMI_PROP | IN |
| void* | pData | 指向属性内容的指针 | OUT |
| uint32_t* | pDataSize | 指向属性内容长度的指针 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

| | |
|------------|-----------|
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300102 | 设备未打开 |
| 0x80300109 | 空指针异常 |
| 0x8030010c | 获取属性值失败 |
| 0x80300203 | 第三个参数为空指针 |
| 0x80300206 | 参数取值非法 |

3.1.1.1.10.imiSetDeviceStateCallback
[功能]

设置设备状态变化通知回调。

[格式]

```
int32_t imiSetDeviceStateCallback(ImiDeviceStateCallback callback, void* pData)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| ImiDeviceStateCallback | callback | Imi 设备状态变化通知函数 | IN |
| void* | pData | 用户数据，在 ImiDeviceStateCallback 做入参传回 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

| | |
|------------|-----------|
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300201 | 第一个参数为空指针 |

3.1.1.1.11.imiGetSupportFrameMode
[功能]

获取设备支持的帧模式，帧模式是像素格式、分辨率、帧率、每像素多少位数据的组合。

[格式]

```
int32_t imiGetSupportFrameMode(ImiDeviceHandle device, ImiFrameType frameType, const ImiFrameMode** pMode, uint32_t* pNumber)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------|-----------|---|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |
| ImiFrameType | frameType | Frame type, 见 enum ImiFrameType | IN |
| const ImiFrameMode** | pMode | 所有支持的帧模式。指针数组, 内存由 SDK 管理。用法: const ImiFrameMode* pMode = NULL; uint32_t number = 0; int32_t ret = imiGetSupportFrameMode(device1, type1, &pMode, &number); 当支持的帧模式个数大于 0 时, 取值如下: pMode[0]...pMode[number-1] | OUT |
| uint32_t* | pNumber | 指向支持的帧模式的个数的指针 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码:

0x80300101 设备未初始化
0x80300102 设备未打开
0x80300203 第三个参数为空指针
0x80300204 第四个参数为空指针
0x80300207 非法的帧类型

3.1.1.12.imiSetFrameMode

[功能]

设置帧模式, 帧模式是像素格式、分辨率、帧率、每像素多少位数据的组合。

[格式]

int32_t imiSetFrameMode(ImiDeviceHandle device, ImiFrameType frameType, ImiFrameMode* pMode)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|-----------|--|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |
| ImiFrameType | frameType | Frame type, 见 enum ImiFrameType | IN |
| ImiFrameMode* | pMode | 指向帧模式的指针, 见 ImiFrameMode。设置时只需要填写像素格式和分辨率。 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

| | |
|------------|---------|
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300102 | 设备未打开 |
| 0x80300109 | 空指针异常 |
| 0x8030010b | 设置属性值失败 |
| 0x80300206 | 参数取值非法 |
| 0x80300207 | 非法的帧类型 |

3.1.1.1.13.imiGetCurrentFrameMode
[功能]

获取当前帧模式。

[格式]

```
const ImiFrameMode* imiGetCurrentFrameMode(ImiDeviceHandle device, ImiFrameType frameType)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|-----------|----------------------------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |
| ImiFrameType | frameType | Frame type, 见 enum ImiFrameType | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|---|
| 非空指针 | 操作成功, 指针中存储了 frameType 的帧当前模式, 见 ImiFrameMode |
| 空指针 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

| | |
|------------|--------|
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300102 | 设备未打开 |
| 0x80300207 | 非法的帧类型 |

3.1.1.1.14.imiOpenStream
[功能]

打开指定数据类型的数据流。

[格式]

```
int32_t imiOpenStream(ImiDeviceHandle device, ImiFrameType frameType, ImiNewFrameCallback callback, void* pData, ImiStreamHandle* pStream)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|---------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |
| ImiFrameType | frameType | Frame type, 见 enum ImiFrameType | IN |
| ImiNewFrameCallback | callback | 新数据帧到达通知回调函数, 可为空 | IN |
| void* | pData | 用户数据, 做 ImiNewFrameCallback 入参 | IN |
| ImiStreamHandle* | pStream | 用于保存 Stream 句柄的内存地址 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

- 0x80300101 设备未初始化
- 0x80300102 设备未打开
- 0x80300104 设备已断开
- 0x80300105 流未找到
- 0x80300106 打开流的数量超过上限
- 0x8030010f 加载 h264 解码库失败
- 0x80300110 导入 h264 解码库 API 失败
- 0x80300205 第五个参数为空指针
- 0x80300207 非法的帧类型

3.1.1.1.15.imiCloseStream
[功能]

关闭指定的数据流。

[格式]

```
int32_t imiCloseStream(ImiStreamHandle Stream)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| ImiStreamHandle | Stream | Stream 句柄，由 OpenStream 得到 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

- 0x80300101 设备未初始化
- 0x80300105 流未找到

3.1.1.1.16.imiReadNextFrame
[功能]

读取对应数据流下一帧数据。

[格式]

```
int32_t imiReadNextFrame(ImiStreamHandle Stream, ImiImageFrame** ppFrame, int32_t timeout)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|---------|------------------------|--------|
| ImiStreamHandle | stream | 数据流句柄 | IN |
| ImiImageFrame** | ppFrame | 保存 ImiImageFrame 指针的地址 | OUT |
| int32_t | timeout | 等待时长，毫秒（ms） | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

当前数据流没有数据，将阻塞等待到有新帧到来或超时。

ImiImageFrame 使用结束后，使用 imiReleaseFrame()，释放引用。

可能的错误码：

| | |
|------------|-----------|
| 0x80300001 | 系统调用失败 |
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300105 | 流找不到 |
| 0x80300107 | 没有帧数据 |
| 0x8030010a | 等待超时 |
| 0x80300201 | 第一个参数为空指针 |
| 0x80300202 | 第二个参数为空指针 |
| 0x80300206 | 参数取值非法 |

3.1.1.1.17. imiReleaseFrame

[功能]

释放 frame 引用。

[格式]

```
int32_t imiReleaseFrame(ImiImageFrame** pFrame)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------|------------------------|--------|
| ImiImageFrame** | pFrame | 指向 ImiImageFrame 指针的地址 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

ImiImageFrame 使用结束后，应尽快使用 imiReleaseFrame()，释放引用。默认读取 5 帧。

可能的错误码：

| | |
|------------|-----------|
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300201 | 第一个参数为空指针 |

3.1.1.1.18. imiCreateRecorder

[功能]

创建记录器，并指定记录保存的文件路径

[格式]

```
int32_t imiCreateRecorder(const char* pFileToSave, ImiRecordHandle* pRecorder)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| const char* | pFileToSave | 指向文件保存路径的指针，文件路径包含文件名。如”c:/1.data”。 | IN |
| ImiRecordHandle* | pRecorder | 用于保存 Recorder 句柄的内存地址 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

录制回放使用方式:

- 1) 调用 imiInitialize2, 指定驱动类型为 FILE, 指定文件路径
或
修改配置文件 imi.ini, 确认[Common]Driver=Dummy, 然后配置 Data 文件路径,
[File_Driver] Record_File_Path="c:/1.data"
- 2) 调用 openStream 等接口回放, 流程与正常使用 iminect 设备流程一致。

可能的错误码:

| | |
|------------|--------------|
| 0x80300002 | 打开文件失败 |
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300102 | 设备未打开 |
| 0x80300104 | 设备已断开 |
| 0x80300106 | 打开的记录器数量超过上限 |

3.1.1.1.19. imiRecorderAttachStream

[功能]

将已打开的需要记录的流附加到记录器

[格式]

```
int32_t imiRecorderAttachStream(ImiRecordHandle recorder, ImiStreamHandle stream, ImiDataType
dataType, ImiBOOL bCompress)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|-----------|-------------------------------|--------|
| ImiRecordHandle | recorder | Recorder 句柄 | IN |
| ImiStreamHandle | stream | stream 由 imiOpenStream() 获得 | IN |
| ImiDataType | dataType | Data type, 见 enum ImiDataType | IN |
| ImiBOOL | bCompress | 是否压缩 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

只是将流附加到记录器, 并未开始记录

可能的错误码:

| | |
|------------|---------|
| 0x80300101 | 设备未初始化 |
| 0x80300105 | 记录流未找到 |
| 0x80300108 | 记录器未找到 |
| 0x80300209 | 非法的数据类型 |

3.1.1.1.20.imiRecorderStart

[功能]

开启记录器

[格式]

int32_t imiRecorderStart(ImiRecordHandle recorder)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|----------|-------------------------------------|--------|
| ImiRecordHandle | recorder | Recorder 句柄, 由 imiCreateRecorder 得到 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码:

0x80300101 设备未初始化

0x80300108 记录器未找到

3.1.1.1.21.imiRecorderStop

[功能]

关闭记录器;

[格式]

int32_t imiRecorderStop(ImiRecordHandle recorder)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|----------|-------------------------------------|--------|
| ImiRecordHandle | recorder | Recorder 句柄, 由 imiCreateRecorder 得到 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

只会暂停记录, 可以再次调用 imiRecorderStart 继续记录

可能的错误码:

0x80300101 设备未初始化

0x80300108 记录器未找到

3.1.1.1.22.imiDestroyRecorder

[功能]

销毁记录器;

[格式]

int32_t imiDestroyRecorder(ImiRecordHandle recorder)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|----------|-------------------------------------|--------|
| ImiRecordHandle | recorder | Recorder 句柄, 由 imiCreateRecorder 得到 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码:

0x80300101 设备未初始化

0x80300108 记录器未找到

3.1.1.1.23.imiGetVersion

[功能]

获取版本信息;

[格式]

int32_t imiGetVersion(ImiDeviceHandle device, ImiVersions* pImiVersion)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|-------------|----------------------------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | Devicehandle 由 imiOpenDevice()获得 | IN |
| ImiVersions* | pImiVersion | 版本信息 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码:

0x80300101 设备未初始化

0x80300102 设备找不到

0x8030010c 获取属性值失败

0x80300202 第二个参数为空指针

0x80300206 参数取值非法

0x8030020a 空指针异常

3.1.1.1.24.imiGetLastError

[功能]

获取最近一次操作的失败原因码;

[格式]

int32_t imiGetLastError()

[参数]

无

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 整型值 | 详细错误码 |

[说明]

无。

3.1.1.1.25.imiGetErrorString

[功能]

获取错误码对应的文字说明。

[格式]

`const char* imiGetErrorString(int32_t nErrorCode)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|---------|------------|---------------------------------|--------|
| int32_t | nErrorCode | nErrorCode 由 imiGetLastError 获得 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------|
| 字符串 | 错误码对应的文字说明 |
| 空 | 获取失败，不存在该错误码 |

[说明]

可能的错误码：
0x80300206 参数取值非法

3.1.1.1.26.imiSetLogOutputDir

[功能]

设置日志生成路径；

[格式]

`int32_t imiSetLogOutputDir(const char* pOutputDir)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------|------------|-------------|--------|
| const char* | pOutputDir | 目标路径 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：
0x80300002 打开文件失败
0x80300201 第一个参数为空指针
0x80300206 参数取值非法

3.1.1.1.27.imiSetLogLevel

[功能]

设置日志级别;

[格式]

int32_t imiSetLogLevel(uint32_t level)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------|-------|--|--------|
| uint32_t | level | 日志级别: 0:Verbose, 1:Information, 2:Warning, 3>Error | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码:

0x80300206 参数取值非法

3.1.1.1.28.imiConvertCoordinateDepthToColor

[功能]

深度图坐标转彩色图坐标, 输入深度图坐标位置, 输出对应彩色图坐标位置。

[格式]

int32_t imiConvertCoordinateDepthToColor (ImiCoordinateConvertMode convertMode, uint32_t depthX, uint32_t depthY, uint16_t depthZ, uint32_t* pImageX, uint32_t* pImageY)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|--------------------------|-------------|----------------|--------|
| ImiCoordinateConvertMode | convertMode | 深度坐标到彩色坐标的转换模式 | IN |
| uint32_t | depthX | 深度图 X 坐标 | IN |
| uint32_t | depthY | 深度图 Y 坐标 | IN |
| uint32_t | depthZ | 深度图 Z 坐标, 深度值 | IN |
| uint32_t* | pImageX | 指向彩色图 X 坐标的指针 | OUT |
| uint32_t* | pImageY | 指向彩色图 Y 坐标的指针 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码:

0x80300206 参数取值非法

3.1.1.1.29.imiConvertCoordinateDepthToWorld

[功能]

深度图坐标转世界坐标坐标, 输入深度图坐标位置, 输出对应世界坐标系位置。

[格式]

int32_t imiConvertCoordinateDepthToWorld(ImiVector4* pDst, const ImiVector4I* pSrc, int32_t height, int32_t width)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------|--------|---------------|--------|
| ImiVector4 | pDst | 指向输出的世界坐标的指针 | OUT |
| ImiVector4I | pSrc | 指向输入的深度图坐标的指针 | IN |
| int32_t | height | 深度图高 | IN |
| int32_t | width | 深度图宽 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

可能的错误码：

0x80300206 参数取值非法

3.1.1.1.30.imiConvertCoordinateWorldToDepth

[功能]

世界坐标转深度图坐标，输入世界坐标位置，输出对应深度图坐标位置。

[格式]

int32_t imiConvertCoordinateWorldToDepth(ImiVector4I* pDst, const ImiVector4* pSrc, int32_t height, int32_t width)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------|--------|---------------|--------|
| ImiVector4I | pDst | 指向输出的深度图坐标的指针 | OUT |
| ImiVector4 | pSrc | 指向输入的世界坐标的指针 | IN |
| int32_t | height | 深度图高 | IN |
| int32_t | width | 深度图宽 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

3.1.1.1.31.imiConvertDepthToPointCloud

[功能]

深度转点云，输入深度数据，输出点云数据。

[格式]

int32_t imiConvertDepthToPointCloud(const ImiImageFrame* pDepth, float factor, float fx, float fy, float cx, float cy, ImiPoint3D* pPointClouds)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------|--------------|------------------------|--------|
| const ImiImageFrame* | pDepth | 指向深度数据的指针 | IN |
| float | factor | camera_factor | IN |
| float | fx | camera_fx | IN |
| float | fy | camera_fy | IN |
| float | cx | camera_cx | IN |
| float | cy | camera_cy | IN |
| ImiPoint3D* | pPointClouds | 输出的点云数据（buffer 由调用者申请） | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

factor: 若输出点云坐标以 m 为单位，传入 1000.0

fx: 相机内部参考，x 轴归一化焦距，以像素单位表示

fy: 相机内部参考，y 轴归一化焦距，以像素单位表示

cx: 相机内部参考，主点（通常在图像中心）的 x 轴坐标值

cy: 相机内部参考，主点（通常在图像中心）的 y 轴坐标值

ImiPoint3D: 参考结构体 ImiPoint3D 定义

若 factor、fx、fy、cx、cy 其中任何一个小于等于 0，这几个参数将使用默认值

3.1.1.1.32.imiSetUpgradeChannelNo

[功能]

设置是否升级设备固件，当用户注册的升级回调函数被调用时，用此函数进行设置。

[格式]

```
int32_t imiSetUpgradeChannelNo(const char* pChannelNo)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------|------------|-------------|--------|
| const char* | pChannelNo | 设备升级的渠道号 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

[说明]

为支持批量升级，升级服务器会分配设备渠道号提供给商家，需在初始化后打开设备前进行设置可能的错误码：

0x80300206 参数取值非法

3.1.1.1.33.imiDeviceRequestUpgrade

[功能]

判断是否需要在在线升级固件。

[格式]

int32_t imiDeviceRequestUpgrade(ImiDeviceHandle pDevice)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|---------|-------------|--------|
| ImiDeviceHandle | pDevice | 设备 handle | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|---------------|
| 0 | 成功, 需要升级固件 |
| 小于 0 | 失败, 或者不需要升级固件 |

3.1.1.1.34.imiDeviceStartUpgrade

[功能]

开始在线升级固件, 并设置升级状态回调。

[格式]

int32_t imiDeviceStartUpgrade(ImiDeviceHandle pDevice, const ImiUpgradeCallbacks* pCallbacks)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------------|------------|-------------|--------|
| ImiDeviceHandle | pDevice | 设备 handle | IN |
| const ImiUpgradeCallbacks* | pCallbacks | 升级状态的回调 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 成功 |
| 小于 0 | 失败 |

3.1.1.1.35.imiDeviceStartUpgradeOffLine

[功能]

开始离线升级固件, 并设置升级状态回调。

[格式]

int32_t imiDeviceStartUpgradeOffLine(ImiDeviceHandle pDevice, const ImiUpgradeCallbacks* pCallbacks, const ImiUpgradeRomPath* pUpgradeRomPath)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| ImiDeviceHandle | pDevice | 设备 handle | IN |
| const ImiUpgradeCallbacks* | pCallbacks | 升级状态的回调 | IN |
| const ImiUpgradeRomPath* | pUpgradeRomPath | 设置固件路径 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 成功 |
| 小于 0 | 失败 |

3.1.1.1.36.imiSelectUser

[功能]

选择优先跟踪骨架的用户

[格式]

`int32_t imiSelectUser(const ImiDeviceHandle device, uint32_t userId)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------------|--------|--------------|--------|
| const ImiDeviceHandle | device | 设备 | IN |
| uint32 | userId | 优先跟踪骨架的用户 ID | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

3.1.1.1.37.imiUnSelectUser

[功能]

取消选择优先跟踪骨架的用户

[格式]

`int32_t imiUnSelectUser (const ImiDeviceHandle device, uint32_t userId)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------------|--------|--------------|--------|
| const ImiDeviceHandle | device | 设备 | IN |
| uint32 | userId | 优先跟踪骨架的用户 ID | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

3.1.1.1.38.imiTakePhoto

[功能]

拍照并保存为 bmp 格式的图片

[格式]

`int32_t imiTakePhoto (const char* pBsmImagePath)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------|---------------|-------------|--------|
| const char* | pBsmImagePath | 指向图片保存路径的指针 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败，imiGetLastError()获取详细错误码 |

3.1.1.1.39.imiSetImageRegistration

[功能]

设置设备配准功能

[格式]

`int32_t imiSetImageRegistration(ImiDeviceHandle device, ImiBOOL bEnable)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|---------|---------------------------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | 设备 | IN |
| ImiBOOL | bEnable | IMI_TRUE:打开配准 IMI_FALSE:关闭配准 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

3.1.1.1.40.imiIsImageRegistrationEnable

[功能]

查询设备配准是否打开

[格式]

ImiBOOL imiIsImageRegistrationEnable(ImiDeviceHandle device)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | 设备 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-----------|-------------|
| IMI_TRUE | 配准已打开 |
| IMI_FALSE | 配准未打开 |

3.1.1.1.41.imiGetSupportCapacity

[功能]

获取设备支持的能力

[格式]

int32_t imiGetSupportCapacity(ImiDeviceHandle device, ImiSupportCapacity* pImiSupportCapacity)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|---------------------|---------------------|-------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | 设备 | IN |
| ImiSupportCapacity* | pImiSupportCapacity | 设备能力信息结构体 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

3.1.1.1.42.imiSetOutput8BitIrData

[功能]

设置输出红外 8Bit

[格式]

int32_t imiSetOutput8BitIrData(ImiDeviceHandle device, ImiBOOL bEnable);

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| ImiDeviceHandle | device | 设备 | IN |

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|---------|---------|---------------|--------|
| ImiBOOL | bEnable | 设置是否输出红外 8Bit | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

3.1.1.1.43.imiSetRotationAngle

[功能]

设置图像的顺时针旋转角度

[格式]

int32_t imiSetRotationAngle(ImiDeviceHandle device, ImiRotationAngle rotationAngle);

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------|---------------|--|--------|
| ImiDeviceHandle | device | 设备 | IN |
| ImiRotationAngle | rotationAngle | 顺时针旋转角度: IMI_ROTATION_ANGLE_0: 顺时针旋转 0 度 IMI_ROTATION_ANGLE_90: 顺时针旋转 90 度 IMI_ROTATION_ANGLE_180: 顺时针旋转 180 度 IMI_ROTATION_ANGLE_270: 顺时针旋转 270 度 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|--------------------------------|
| 0 | 操作成功 |
| 非零值 | 操作失败, imiGetLastError()获取详细错误码 |

3.1.1.2. 支持的帧模式列表

| FrameType | Platform | PixelFormat | Resolution | FPS |
|-----------------|----------|-----------------------------|------------|-----|
| IMI_COLOR_FRAME | Windows | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 1920*1080 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 1280*720 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_RGB_24 | 1920*1080 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_RGB_24 | 1280*720 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_RGB_24 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV420SP | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 320*240 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 1280*960 | 30 |
| | Android | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 1920*1080 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 1280*720 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_RGB_24 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV420SP | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 320*240 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 1280*960 | 30 |
| | Linux | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 1920*1080 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 1280*720 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IMAGE_H264 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV420SP | 640*480 | 30 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|----|
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 320*240 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_YUV422 | 1280*960 | 30 |
| IMI_DEPTH_FRAME | Windows/Android/Linux | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 320*240 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*480 | 25 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*480 | 15 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*400 | 25 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*400 | 15 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 320*200 | 25 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 320*200 | 15 |
| IMI_DEPTH_SKELETON_FRAME | Windows/Android/Linux | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 320*240 | 30 |
| IMI_USER_INDEX_SKELETON_FRAME | Windows/Android/Linux | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 320*240 | 30 |
| IMI_SKELETON_FRAME | Windows/Android/Linux | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 640*480 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_16BIT | 320*240 | 30 |
| IMI_DEPTH_IR_FRAME | Windows/Android/Linux | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_IR_16BIT | 640*400 | 25 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_DEP_IR_16BIT | 640*480 | 25 |
| IMI_IR_FRAME | Windows/Android/Linux | IMI_PIXEL_FORMAT_IR_16BIT | 640*488 | 30 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IR_16BIT | 640*480 | 25 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IR_16BIT | 640*480 | 15 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IR_16BIT | 640*400 | 25 |
| | | IMI_PIXEL_FORMAT_IR_16BIT | 640*400 | 15 |

3.1.1.3. 设备属性参考

```
//General,
IMI_PROPERTY_GENERAL_VERSION    = 0x00, //ImiVersions Read Only
IMI_PROPERTY_GENERAL_SERIAL_NUMBER = 0x01, //String, Read Only
IMI_PROPERTY_GENERAL_FRAME_SYNC  = 0x02, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_IMAGE_REGISTRATION  = 0x03, //value type ImiBOOL, IMI_TRUE:open registration,
IMI_FALSE: close registration
IMI_PROPERTY_DEVICE_ATTRIBUTE    = 0x04, //ImiDeviceAttribute, Read Only
IMI_PROPERTY_DEVICE_LIGHT_MODE   = 0x05, //0 all close 1 open point light 2 open flood light
IMI_PROPERTY_RESET_DEVICE        = 0x06, //value type uint8_t, 1 reset Device
IMI_PROPERTY_IR_DIST             = 0x07, //value type uint8_t, 0-255
IMI_PROPERTY_DEVICE_SWITCH_POWER = 0x09, //value type uint8_t, 1 :power is 1.3A 0: power is 0.8A
default: 0

// Color,
IMI_PROPERTY_COLOR_MIRROR       = 0x13, //value type uint8_t, 1:mirror, 0: not mirror
IMI_PROPERTY_COLOR_SHARPNESS    = 0x14, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_BRIGHTNESS  = 0x15, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_CONTRAST     = 0x16, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_SATURATION   = 0x17, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_GAIN         = 0x18, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_AUTO_WHITE_BALANCE_MODE = 0x19, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_AUTO_EXPOSURE_MODE = 0x1a, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_ANTIFLICKER  = 0x1b, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_COLOR_INTRINSIC_PARAMS = 0x1d, // camera intrinsic parameter, value type float
params[9]: ImiCameraIntrinsic Struct

//Depth,
IMI_PROPERTY_DEPTH_HOLE_FILTER  = 0x33, //value type uint8_t, 1: open(default), 0: close
IMI_PROPERTY_DEPTH_MIRROR      = 0x34, //value type uint8_t, 1:mirror, 0: not mirror
IMI_PROPERTY_DEPTH_DECIMATION  = 0x35, //Not Support Yet
IMI_PROPERTY_DEPTH_DENOISE     = 0x37, // value type uint8_t, 1: denoising, 0: not denoising, default 1
IMI_PROPERTY_DEPTH_INTRINSIC_PARAMS = 0x36, // depth intrinsic parameter, value type float params[9]:
ImiCameraIntrinsic Struct

//IR,
IMI_PROPERTY_IR_MIRROR         = 0x1045, // Bool
IMI_PROPERTY_IR_INTRINSIC_PARAMS = 0x60, // ir intrinsic parameter, value type float params[9]:
ImiCameraIntrinsic Struct

//Skeleton,
IMI_PROPERTY_SKELETON_SMOOTH   = 0x40,
```

```

IMI_PROPERTY_SKELETON_MIRROR    = 0x41, //value type uint8_t, 1:mirror, 0: not mirror
IMI_PROPERTY_SKELETON_USER_SELECTOR_MODE    = 0x53,
IMI_PROPERTY_SKELETON_SELECT_TRACK_USER    = 0x54,
IMI_PROPERTY_SKELETON_UNSELECT_TRACK_USER    = 0x55,
IMI_PROPERTY_SKELETON_CALIBRATION    = 0x57, // value type uint8_t, 1:use calibration, 0: don't
use calibration, default 0

IMI_PROPERTY_GROUND_EQUATION    = 0x70,          // value type uint8_t, 1:calculate ground equation, 0:
don't calculate the ground equation, default 0
IMI_PROPERTY_GROUND_CLEANUP    = 0x71, // value type uint8_t, 1:clear the ground, 0: don't
clear the ground, default 0

IMI_PROPERTY_LD_OPERATE    = 0x80, // value type uint8_t, 1: close the projector, 0: open the
projector, default 0
IMI_PROPERTY_FLOODLIGHT    = 0x90, // value type uint8_t, 1: open the floodlight, 0: close the
floodlight, default 0

IMI_PROPERTY_LASER_SAFETY_MODE    = 0x99, // value type uint8_t, 1: open the laser safety mode, 0:
close the laser safety mode, default 1

IMI_PROPERTY_SAFETY_DIST    = 0x100, // value type int16_t,
IMI_PROPERTY_LIGHT_THRESHOLD    = 0x101, // value type int32_t,
IMI_PROPERTY_AMBIENT_LIGHT_MODE    = 0x102 //value type uint8_t, 1:open, 0:close, default 0
IMI_PROPERTY_REAL_SAFETY_DIST    = 0x103, // value type int16_t, only get
IMI_PROPERTY_REAL_LIGHT_THRESHOLD    = 0x104, // value type int32_t, only get

IMI_PROPERTY_DEPTH_IR_MIRROR    = 0x105, //value type uint8_t, 1:mirror, 0: not mirror
//1.8.10 增加属性
IMI_PROPERTY_ROTATE_TRANS_INTRINSIC_PARAMS    = 0x106, // rt intrinsic parameter, value type
float params[12]:float rotate[9] + float trans[3] ImiCameraIntrinsic Struct
IMI_PROPERTY_IR_RECT    = 0x107, //ImiRect
IMI_PROPERTY_CAMERA_PARAMS_4_USER    = 0x109, //Inquiry

IMI_PROPERTY_IR_ENABLE    = 0x10A,
IMI_PROPERTY_PARAMS_IR2DEPTH_RT    = 0x10B, //Inquiry RT Array IR Camera 2 DepthCamera
IMI_PROPERTY_DEPTH_IR_COLOR_MIRROR    = 0x10C, //value type uint8_t, 1:mirror, 0: not mirror

```

3.1.1.4. 头文件说明

sTable 3.1.4-3 头文件列表

| 文件名 | 说 明 |
|-------------------------|----------------------------|
| include/ImiNect.h | ImiNI API 函数申明 |
| include/ImiDefines.h | 数据结构定义 |
| include/ImiPlatform.h | 平台相关定义 |
| Include/ImiProperties.h | ImiNI 属性相关定义 |
| Include/ImiSkeleton.h | 骨架相关定义，仅全功能版本 SDK 支持骨架跟踪功能 |
| Include/ImiUpgrade.h | 设备升级相关定义 |

3.1.1.5. 使用说明

使用时序如图：




Figure 6.2.1 API 调用时序图

1. 获取图像可也基于事件驱动，即注册数据流数据通知事件，流程如：
imiRegisterStreamCallback→imiStartStream，Callback 触发→imiReadNextFrame；
2. 同时打开多个数据流，可使用 imiWaitForStream，同时等待多个数据流数据；
3. 对图像帧处理完后，应及时调用 imiReleaseFrame 释放帧；
4. 所有 API 函数是线程安全的；
5. 返回值异常时，调用 imiGetLastError，获取错误码，更多信息请联系 IMI 工程师；
6. 当 imiOpenStream 中的 frameType 为 IMI_DEPTH_SKELETON_FRAME、IMI_USER_INDEX_SKELETON_FRAME 或 IMI_SKELETON_FRAME 时（即需要打开骨架流）：

Windows 环境：需要将 ImiSDK 安装目录下 Redist 中的 NiTE2 文件夹拷贝至程序运行目录下；

Android 环境：如果在未使用 ImiSDK.jar 时需要将发布包中 libs 目录下 Data 文件夹中的所有文件打包至 apk 安装目录下的 files 路径下。

3.1.1.6. 错误码描述

| 错误码值 (0x) | 错误码描述 |
|-----------|--|
| 80300000 | No Error! System Base Code |
| 80300001 | System calls failed! |
| 80300002 | Failed to open the file! |
| 80300100 | No Error! Common Base Code |
| 80300101 | Device has not been initialized, please call imiInitialize first! |
| 80300102 | The device is closed, please open it first! |
| 80300103 | Too many devices has been opened, can not open another one! |
| 80300104 | The device is disconnected, please check the device |
| 80300105 | Can not find the valid stream! |
| 80300106 | Too many streams has been opened, can not open another one! |
| 80300107 | No frame data right now, try reading it later! |
| 80300108 | Can not find the record stream! |
| 80300109 | NULL pointer error! |
| 8030010A | Wait timeout! |
| 8030010B | Set property value failed! |
| 8030010C | Get property value failed! |
| 8030010D | Unsupported driver type! |
| 8030010E | Can not open this type of stream! |
| 8030010F | Load library failed, please check whether avcodec-56.dll, avutil-54.dll "swresample-1.dll and swscale-3.dll are all exist! |
| 80300110 | Get proc address failed! |
| 80300111 | Common operation not supported! |
| 80300200 | No Error! Param Base Code |
| 80300201 | The first pointer parameter is NULL! |
| 80300202 | The second pointer parameter is NULL! |
| 80300203 | The third pointer parameter is NULL! |
| 80300204 | The fourth pointer parameter is NULL! |
| 80300205 | The fifth pointer parameter is NULL! |
| 80300206 | The value of the parameter is invalid! |
| 80300207 | The parameter frame type is invalid! |
| 80300208 | Device URI is invalid! |
| 80300209 | Data type is invalid! |
| 80300300 | No Error! USB Base Code |
| 80300301 | USB initialize failed! |
| 80300302 | USB open device failed! |
| 80300303 | libusb_cancel_transfer usb_cancel_async failed! |
| 80300304 | ReapTransfer libusbemu_reap invalid |
| 80300305 | libusbemu reap failure |
| 80300306 | Hot plug init failed! |
| 80300307 | Wait Object failed |
| 80300308 | GetOverlappedResult failed |

| | |
|----------|---|
| 80300309 | pDataHead->nMagic, data is mess, trying to correction |
| 8030030A | No Mess data |
| 8030030B | read Mess data end |
| 8030030C | USBK device list init failed! |
| 8030030D | Device path is not in the device list! |
| 8030030E | usbK API init failed! |
| 8030030F | usbk claim interface failed! |
| 80300310 | usbK reset device failed! |
| 80300311 | Interface/alt setting number failed! |
| 80300312 | buffer size is zero, please check it! |
| 80300313 | USB wrong send control type |
| 80300314 | USB wrong receive control type |
| 80300315 | async thread error! |
| 80300316 | RegisterClass failure! |
| 80300317 | RegisterDeviceNotification failure! |
| 80300318 | Endpoint.failed to submit asynch I/O transfer! |
| 80300319 | Libusb resetDevice open failed. |
| 8030031A | Libusb resetDevice claim interface failed |
| 8030031B | Libusb resetDevice failed |
| 8030031C | imiUSBOpenDeviceImplResetDevice failed! |
| 8030031D | Libusb open failed |
| 8030031E | Libusb claim interface failed |
| 8030031F | filepath is empty! |
| 80300320 | imiUSBUpdateAP Open File Failed |
| 80300321 | Calculate MD5 failed! |
| 80300322 | Device getHubNumber failed! |
| 80300400 | No Error! SDK Errcode Code Base |
| 80300401 | Separate URL with , failed! |
| 80300402 | Segment do not match ! |
| 80300403 | Separate URL is part, not 4(code,msg,data,url) |
| 80300404 | code is not 0! |
| 80300405 | msg is not ok! |
| 80300406 | url's format in data is invalid! |
| 80300407 | md5's format in data is invalid! |
| 80300408 | Format http get url error! |
| 80300409 | HTTP get nothing! |
| 8030040A | dodownload file is invalid |
| 8030040B | Invalid program file! |
| 8030040C | Fork program failed! |
| 8030040D | Calculate CRC failed due to open file failed! |
| 8030040E | MD5File Apply memory faield! |
| 8030040F | MD5String Apply memory faield! |
| 80300410 | thread_ not created |
| 80300411 | Unable to Set thread's priority! |
| 80300412 | Start Thread Failed |

| | |
|----------|---|
| 80300500 | No Error! SDK error code base |
| 80300501 | Cannot locate reference to Direct3DCreate9 ABI in DLL |
| 80300502 | Direct3DCreate9 failed |
| 80300503 | Create d3d device failed! |
| 80300504 | IDirect3D9_GetAdapterIdentifier failed |
| 80300505 | IDirectXVideoAccelerationService_CreateSurface failed |
| 80300506 | IDirectXVideoDecoderService_GetDecoderConfigurations failed |
| 80300507 | Failed to find a supported decoder configuration |
| 80300508 | IDirectXVideoDecoderService_CreateVideoDecoder failed |
| 80300509 | cannot load DXVA2CreateDirect3DDeviceManager9 function |
| 8030050A | OurDirect3DCreateDeviceManager9 failed |
| 8030050B | IDirect3DDeviceManager9_ResetDevice failed |
| 8030050C | cannot load function DXVA2CreateVideoService |
| 8030050D | OpenDeviceHandle failed |
| 8030050E | GetVideoService failed |
| 8030050F | VlcVaDxva2 cannot load d3d9.dll |
| 80300510 | VlcVaDxva2 cannot load dxva2.dll |
| 80300511 | VlcVaDxva2 create Direct3D device Failed |
| 80300512 | d3dCreateDeviceManager failed |
| 80300513 | dxCreateVideoService failed |
| 80300514 | dxFindVideoServiceConversion failed |
| 80300515 | IDirect3DDeviceManager9_TestDevice failed |
| 80300516 | vlc_va_setVlcVaDxva2 failed |
| 80300517 | VaGrabSurface failed |
| 80300518 | Error hanpped in Waiting new frame event |
| 80300519 | Invalid parameter: prop is NULL |
| 8030051A | Invalid parameter: props is NULL |
| 8030051B | ImiDevice_setIntPropertyCallback Type is not int! |
| 8030051C | setIntPropertyCallback Invalid length |
| 8030051D | Invalid value, sharpness must between 0 and 100 |
| 8030051E | getIntPropertyCallback Type is not int! |
| 8030051F | getIntPropertyCallback Invalid len |
| 80300520 | setResolutionCallback Property Id invalid! |
| 80300521 | setResolutionCallback Resolution Invalid |
| 80300522 | setResolutionCallback Not Support Resolution |
| 80300523 | resetDeviceCallback Invalid parameter |
| 80300524 | setCmosRigisterCallback Invalid parameter |
| 80300525 | getCmosRigisterCallback Invalid parameter |
| 80300526 | getVersionCallback Invalid parameter |
| 80300527 | setTecPointCallback Invalid parameter |
| 80300528 | getTecStatusCallback Invalid parameter |
| 80300529 | getFirmwareLog Invalid parameter |
| 8030052A | ImiDevice_writeAHBCallback Invalid parameter |
| 8030052B | readAHBCallback Invalid parameter |
| 8030052C | setFlashDataCallback Invalid parameter |

| | |
|----------|--|
| 8030052D | getFlashDataCallback Invalid parameter |
| 8030052E | convert void* to ImiDevice* failed! |
| 8030052F | safety params value pointer is NULL |
| 80300530 | setSafetyParams safety params size is 0 |
| 80300531 | convert void* to ImiDevice* failed! |
| 80300532 | safety params value pointer is NULL |
| 80300533 | setRegistrationParams safety params size is 0 |
| 80300534 | Get File list Failed |
| 80300535 | UploadFile Open File Failed |
| 80300536 | Init Upload File Failed |
| 80300537 | Write Upload File Failed |
| 80300538 | Finish Upload File Failed |
| 80300539 | setRegistration Invalid registration mode |
| 8030053A | setRegistrationCallback Invalid parameter |
| 8030053B | getRegistrationCallback Invalid parameter |
| 8030053C | imiUSBShutdown fail! |
| 8030053D | imiUSBRegisterToConnectivityEvents failed! |
| 8030053E | Handlehotplugevent Invalid paramter! |
| 8030053F | openDevice->imiUSBOpenDeviceByfd failed! |
| 80300540 | openDevice Invalid device mode. |
| 80300541 | closeDevice Failed device is null. |
| 80300542 | Ut-ExecuteCMD:invalid parameter,null==pSend |
| 80300543 | Ut-ExecuteCMD:invalid parameter,null==pRecv |
| 80300544 | Ut-ExecuteCMD:invalid parameter,cmd length error |
| 80300545 | Ut-ExecuteCMD:Invalid command head |
| 80300546 | Ut-ExecuteCMD:send control msg fail! |
| 80300547 | Ut-ExecuteCMD:Receive Timeout |
| 80300548 | Ut-ExecuteCMD:return value length error |
| 80300549 | imiProtocolSetProperty pValue is null |
| 8030054A | imiProtocolGetProperty return value length error |
| 8030054B | imiProtocolGetSerialNo return value length error |
| 8030054C | imiProtocolGetSafetyParam return value length error |
| 8030054D | imiProtocolSetCmosRigister Invalid nValue, can not be NULL |
| 8030054E | imiProtocolGetCmosRigister return value length error |
| 8030054F | imiProtocolPrivateSet len error |
| 80300550 | imiProtocolPrivateGet return value length error |
| 80300551 | GetVersion return length value Error |
| 80300552 | getLog Open File Failed |
| 80300553 | ExecuteCMD sync time failed! |
| 80300554 | Invalid pAHBData, can not be NULL |
| 80300555 | FileDownload Open File Failed |
| 80300556 | imiProtocolReadAHB return value length error |
| 80300557 | imiProtocolGetTecData return value length error |
| 80300558 | SetFirmwareData Init Upload File error |
| 80300559 | SetFirmwareData Write Upload File error |

| | |
|----------|--|
| 8030055A | SetFirmwareData Finish Upload File error |
| 8030055B | SetFixedParams Init Upload File error |
| 8030055C | SetFixedParams Write Upload File error |
| 8030055D | SetFixedParams Finish Upload File error |
| 8030055E | Open EndPoint Failed |
| 8030055F | Start EndPoint Failed |
| 80300560 | Usb Not Started! |
| 80300561 | ImiShortProperty_getMemberValue Invalid parameter |
| 80300562 | ImiShortProperty_checkIfChanged Invalid parameter |
| 80300563 | ImiShortProperty_setMemberValue Invalid parameter |
| 80300564 | checkValidOfMode FrameMode not support |
| 80300565 | setCurrentAndFirmwareFrameMode FrameMode not support |
| 80300566 | imiResolution2Number Invalid resolution |
| 80300567 | startImpl fail |
| 80300568 | close sensorHW fail |
| 80300569 | Stop stream fail! |
| 8030056A | imiProtocolReset error |
| 8030056B | ExecuteCMD Open error |
| 8030056C | ExecuteCMD Close error |
| 8030056D | allocOneFrame fail! |
| 8030056E | Frame Buffer OverFlow |
| 8030056F | m_imiFrame is NULL, Maybe StartBuffer is missing |
| 80300570 | pDataHead->nMagic(0x) != 0x Error! |
| 80300571 | nBufferSize() != pCurrHeader->nBufSize() error |
| 80300572 | processChunk Parameter Error! |
| 80300573 | pDataHead->nMagic(0x) != 0x Error! |
| 80300574 | processChunk Buffer size() error |
| 80300575 | processChunk BufferHead error |
| 80300576 | processChunk BufferHead size() error |
| 80300577 | Decoder initialize failed! |
| 80300578 | setFrameMode error closeSensorHW closed |
| 80300579 | ImiStreamImplColor Packet buf ID check error |
| 8030057A | ImiStreamImplColor H264 Packet buf ID check error |
| 8030057B | ImiStreamImplColor m_imiFrame is NULL |
| 8030057C | ImiStreamImplDepth m_imiFrame is NULL |
| 8030057D | ImiStreamImplDepth_setFrameMode error closeSensorHW closed |
| 8030057E | ImiStreamImplDepthSkeleton m_imiFrame is NULL |
| 8030057F | ImiStreamImplIIR Packet end ID check error |
| 80300580 | ImiStreamImplIIR_setFrameMode error closeSensorHW close |
| 80300581 | No Use Now |
| 80300582 | ImiStreamImplSkeleton_processEndFrame m_imiFrame is NULL |
| 80300583 | ImiStreamImplSkeleton Frame Buffer OverFlow framebuffer is error |
| 80300584 | ImiStreamImplSkeleton_setFrameMode error closeSensorHW closed |
| 80300585 | ImiStreamImplUserIndexSkeleton m_imiFrame is NULL |

| | |
|----------|---|
| 80300586 | ImiStreamImplUserIndexSkeleton Packet buf ID check error |
| 80300587 | ImiStreamImplUserIndexSkeleton_setFrameMode error |
| 80300588 | DummyDevice_addProperty Invalid parameter: prop is NULL |
| 80300589 | DummyDevice_addPropertys Invalid parameter: props is NULL |
| 8030058A | DummyDevice_setIntPropertyCallback Type is not int! |
| 8030058B | DummyDevice_getIntPropertyCallback Type is not int! |
| 8030058C | DummyDevice_getIntPropertyCallback Invalid len |
| 8030058D | DummyDevice_setCmosRigisterCallback Invalid parameter |
| 8030058E | DummyDevice_getCmosRigisterCallback Invalid parameter |
| 8030058F | DummyDevice_getFirmwareLog Invalid parameter |
| 80300590 | DummyDevice_getVersionCallback Invalid parameter |
| 80300591 | DummyDevice_writeAHBCallback Invalid parameter |
| 80300592 | DummyDevice_readAHBCallback Invalid parameter |
| 80300593 | DummyDevice_getDeviceList the pointer is NULL! |
| 80300594 | DummyDevice_Handlehotplugevent INVALIDPARAM |
| 80300595 | Open Device Failed |
| 80300596 | openDeviceByFd Open Device Failed |
| 80300597 | Device_isConflictWithOpenedStreams Invalid ImiFrameType |
| 80300598 | Did not Initialized! Please Initialize First! |
| 80300599 | Context Open Device Failed |
| 8030059A | Context Open2 Device Failed |
| 8030059B | Context_imiGetDeviceAttributeByUri Param can't been null |
| 8030059C | CreateStream failed! |
| 8030059D | Start Stream failed |
| 8030059E | Failed to alloc memory size!!! |
| 8030059F | No available Frame! |
| 803005A0 | allocOneFrame failed! |
| 803005A1 | HTTP get nothing! |
| 803005A2 | jsonxx parse no data found! |
| 803005A3 | jsonxx parse failed! |
| 803005A4 | Failed to createDirectory |
| 803005A5 | update ap, init cmd failed! |
| 803005A6 | StreamRecorder delete file error |
| 803005A7 | StreamRecorder File opened error |
| 803005A8 | get current Framamode failed! |
| 803005A9 | Start Driver Stream Failed,retcode |
| 803005AA | Error hanpped in Waiting new frame event |
| 803005AB | SensorFrameSync_addSensor NullPointer Input Parameter! |
| 803005AC | SensorFrameSync_removeSensor NullPointer Input Parameter! |
| 803005AD | Error hanpped in Waiting new frame event |
| 803005AE | Device is already opened! |

3.1.2. ImiCamera 接口定义

3.1.2.1. API 说明

3.1.2.1.1. imiCamOpen

[功能]

打开 UVC Camera, 仅支持在 Windows 上使用。

[格式]

int32_t imiCamOpen (ImiCameraHandle* pCameraDevice)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------------|---------------|---------------------|--------|
| ImiCameraHandle * | pCameraDevice | 指向 CameraDevice 的指针 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.2. imiCamOpen2

[功能]

打开 UVC Camera, 仅支持在 Android 平台上使用。

[格式]

int32_t imiCamOpen2(int32_t vid, int32_t pid, int32_t fd, int32_t busnum, int32_t devaddr, const char *usbfs, ImiCameraHandle* pCameraDevice)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|
| int32_t | vid | 设备 VendorID | IN |
| int32_t | pid | 设备 ProductID | IN |
| int32_t | fd | UVC Camera 在 android 上挂在的设备节点描述符 | IN |
| int32_t | busnum | UVC Camera 在 android 上的设备节点编号 | IN |
| int32_t | devaddr | UVC Camera 在 android 上的设备地址 | IN |
| const char * | usbfs | UVC Camera 在 android 上的设备 URI | IN |
| ImiCameraHandle * | pCameraDevice | 指向 CameraDevice 的指针 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

[说明]

Android: 打开 Android Native Camera

3.1.2.1.3. imiCamClose

[功能]

关闭打开的 Camera。

[格式]

```
int32_t imiCamClose(ImiCameraHandle cameraDevice)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.4. getCamAttrList

[功能]

获取 camera 属性列表。

[格式]

```
int32_t getCamAttrList(ImiCamAttribute** pList, int32_t* nCount)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| ImiCamAttribute** | pList | Camera 属性列表 | OUT |
| Int32_t* | nCount | 列表的个数 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.5. ImiCamOpenURI

[功能]

打开 UVC Camera。

[格式]

```
int32_t imiCamOpenURI(const char* pURI, ImiCameraHandle* pCameraDevice)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------|---------------|--------------|--------|
| const char* | pURI | Camera 的 URI | IN |
| ImiCameraHandle* | pCameraDevice | Camera 的句柄指针 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.6. ImiCamCloseURI

[功能]

关闭 UVC Camera。

[格式]

int32_t imiCamCloseURI(ImiCameraHandle cameraDevice)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|-------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera 的句柄 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.7. imiCamGetSupportFrameModes

[功能]

获取相机支持的 Camera frame mode 列表

[格式]

int32_t imiCamGetSupportFrameModes(ImiCameraHandle cameraDevice, const ImiCameraFrameMode** pModes, uint32_t* pNumber)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| const ImiCameraFrameMode** | pModes | 支持的 Camera frame mode 列表 | OUT |
| uint32_t* | pNumber | 支持的模式个数 | OUT |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.8. imiCamGetCurrentFrameMode

[功能]

获取相机当前的 Camera frame mode

[格式]

const ImiCameraFrameMode* imiCamGetCurrentFrameMode(ImiCameraHandle cameraDevice)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|---|
| 非空指针 | 操作成功，指针中存储了相机当前的 Camera frame mode，见 ImiCameraFrameMode |
| 空指针 | 操作失败 |

3.1.2.1.9. imiCamSetFrameMode

[功能]

设置相机当前的 Camera frame mode

[格式]

int32_t imiCamSetFrameMode(ImiCameraHandle cameraDevice, ImiCameraFrameMode* pMode)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|----------------------|--------------|--------------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| ImiCameraFrameMode** | pMode | 指向 Camera frame mode 的指针 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.10. imiCamStartStream

[功能]

开启 Camera 数据流。

[格式]

int32_t imiCamStartStream(ImiCameraHandle cameraDevice, const ImiCameraFrameMode* pMode)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| const ImiCameraFrameMode* | pMode | 指向 Camera frame mode 的指针 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.11. imiCamStartStream2

[功能]

开启 Camera 数据流。

[格式]

int32_t imiCamStartStream2(ImiCameraHandle cameraDevice)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

[说明]

此时打开的是默认的分辨率或者通过接口 `imiCamSetFrameMode` 设置的分辨率

3.1.2.1.12. imiCamStopStream

[功能]

关闭 Camera 数据流。

[格式]

`int32_t imiCamStopStream(ImiCameraHandle cameraDevice)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.13. imiCamReadNextFrame

[功能]

读取 Camera 数据。

[格式]

`int32_t imiCamReadNextFrame(ImiCameraHandle cameraDevice, ImiCameraFrame** pFrame, int32_t timeout)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------|--------------|-------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| ImiCameraFrame** | pFrame | Camera 数据指针 | OUT |
| int32_t | timeout | 读取 Camera 数据的超时时间 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.14. imiCamReleaseFrame

[功能]

释放读取的 Camera 数据。

[格式]

`int32_t imiCamReleaseFrame(ImiCameraFrame** pFrame)`

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------|--------|-------------|--------|
| ImiCameraFrame** | pFrame | Camera 数据指针 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.15. imiCamSetMirror

[功能]

设置 Camera 数据的 Mirror 属性。

[格式]

```
int32_t imiCamSetMirror(ImiCameraHandle cameraDevice, ImiCAMBOOL bMirror)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| ImiCAMBOOL | bMirror | 要设置的 Mirror 状态值 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.10. imiCamSetFramesSync

[功能]

设置深度流和彩色流数据同步开关。

[格式]

```
int32_t imiCamSetFramesSync(ImiCameraHandle cameraDevice, bool bSync)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| Bool | bSync | 开启关闭同步功能 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

[说明]

打开深度流和彩色流之后，设置同步，关闭深度流和彩色流之前，关闭同步

3.1.2.1.11. imiCamSetExposureArea

[功能]

设置曝光区域。

[格式]

```
int32_t imiCamSetExposureArea(ImiCameraHandle cameraDevice, uint32_t startX, uint32_t startY,
                                uint32_t areaWidth, uint32_t areaHeight)
```

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| uint32 | startX | 曝光区域起始位置 X 坐标 | IN |
| uint32 | startY | 曝光区域起始位置 Y 坐标 | IN |

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|--------|------------|-------------|--------|
| uint32 | areaWidth | 曝光区域宽度 | IN |
| uint32 | areaHeight | 曝光区域高度 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.12.imiCamClearExposureArea

[功能]

清除设置的曝光区域。

[格式]

int32_t imiCamClearExposureArea(ImiCameraHandle cameraDevice)

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.13.imiCamSetRGB2Gray

[功能]

设置 RGB 彩色是否转灰度输出接口。

[格式]

int32_t imiCamSetRGB2Gray(ImiCameraHandle cameraDevice, bool bEnable);

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |
| bool | bEnable | RGB 彩色是否转灰度输出 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.1.14.imiCamSetRotationAngle

[功能]

设置彩色图像的顺时针旋转角度。

[格式]

int32_t imiCamSetRotationAngle(ImiCameraHandle cameraDevice, ImiCameraRotationAngle rotationAngle);

[参数]

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| ImiCameraHandle | cameraDevice | Camera Device 句柄 | IN |

| Type | Name | Description | IN/OUT |
|------------------------|---------------|--|--------|
| ImiCameraRotationAngle | rotationAngle | 顺时针旋转角度: CAMERA_ROTATION_ANGLE_0: 顺时针旋转 0 度 CAMERA_ROTATION_ANGLE_90: 顺时针旋转 90 度 CAMERA_ROTATION_ANGLE_180: 顺时针旋转 180 度 CAMERA_ROTATION_ANGLE_270: 顺时针旋转 270 度 | IN |

[返回值]

| Value | Description |
|-------|-------------|
| 0 | 操作成功 |
| 小于 0 | 操作失败 |

3.1.2.2. 支持的帧模式列表

| Camera Type | Platform | PixelFormat | Resolution | FPS |
|-------------|----------|----------------------------|------------|-----|
| UVC Camera | Windows | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 1920*1080 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 1280*720 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 640*480 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 320*240 | 30 |
| | Android | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 1920*1080 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 1280*720 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 640*480 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_RGB888 | 320*240 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_MJPEG | 1920*1080 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_MJPEG | 1280*720 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_MJPEG | 640*480 | 30 |
| | | CAMERA_PIXEL_FORMAT_MJPEG | 320*240 | 30 |


3.1.2.3. 头文件说明

sTable 3.12.3-4 头文件列表

| 文件名 | 说明 |
|-----------------------------|-----------------|
| include/ ImiCamera.h | Camera API 函数申明 |
| include/ ImiCameraDefines.h | 数据结构定义 |

3.1.2.4. 使用说明

使用 ImiCamera 接口打开 IMI UVC Camera, 使用时序如下图:



4. C 接口编程指引

4.1. 设备介绍


| 型号 | 深度流 | 彩色流 | | 红外流 |
|----------|-----|-----|-------|-----|
| | | UVC | 非 UVC | |
| A100 | √ | | √ | |
| A100M | √ | √ | | |
| A100M- | √ | √ | | |
| A100S+ | √ | √ | | |
| A100S | √ | | √ | |
| A200BL55 | √ | √ | | √ |
| A200BL40 | √ | √ | | √ |
| A200BL25 | √ | √ | | √ |

4.2. 打开单路流

4.2.1. 打开普通彩色、深度、红外摄像头


不同的流（color，depth，IR）通过设置 imiOpenStream 的第二个参数（IMI_COLOR_FRAME，IMI_DEPTH_FRAME，IMI_IR_FRAME）来实现。

4.2.1.1. 流程图



4.2.2. 打开 UVC 彩色摄像头

4.2.2.1. 流程图




4.3. 打开两路流


4.3.1. 打开深度流和彩色流

4.3.1.1. 不带 UVC 彩色摄像头的流程图

打开深度图时，`imiOpenStream` 的第二个参数为 `IMI_DEPTH_FRAME`；
打开彩色图时，`imiOpenStream` 的第二个参数为 `IMI_COLOR_FRAME`。



4.3.1.2. 带 UVC 彩色摄像头的流程图




4.4. 帧模式设置/获取

4.4.1. 不带 UVC 彩色摄像头

通过数据结构 ImiFrameMode 来设置/获取帧模式的像素格式、分辨率、帧率、每像素多少位数据等参数。

4.4.2. 流程图



4.5. 数据处理

4.5.1. 彩色图 YUV 转 RGB

Color 流取到的数据帧如果是 YUV420SP 或 YUV422 格式的数据，可参照下面示例代码进行转换。

4.5.1.1. YUV420SP 转 RGB

```

void YUV420SPToRGB(uint8_t* rgb, uint8_t* yuv420sp, int width, int heigh)
{
    int frameSize = width * heigh;
    int tmp;
    int pos = 0;
    int i, j;
    int uvp;
    int y, u, v, yp;
    int y1192;
    int r, g, b;

    for (j = 0, yp = 0; j < heigh; j++) {
        uvp = frameSize + (j >> 1) * width;
        u = 0;
        v = 0;
        for (i = 0; i < width; i++, yp++) {
            y = (0xff & ((int)yuv420sp[yp])) - 16;
            if (y < 0) y = 0;
            if ((i & 1) == 0) {
                v = (0xff & yuv420sp[uvp++]) - 128;
                u = (0xff & yuv420sp[uvp++]) - 128;
            }

            y1192 = 1192 * y;
            r = (y1192 + 1634 * v);
            g = (y1192 - 833 * v - 400 * u);
            b = (y1192 + 2066 * u);

            if (r < 0) r = 0; else if (r > 262143) r = 262143;
            if (g < 0) g = 0; else if (g > 262143) g = 262143;
            if (b < 0) b = 0; else if (b > 262143) b = 262143;

            tmp = 0xff000000 | ((r << 6) & 0xff0000) | ((g >> 2) & 0xff00) | ((b >> 10) &

```

```
0xff);
        *(rgb+pos) = (tmp >> 16) & 0xff;
        pos++;
        *(rgb+pos) = (tmp >> 8) & 0xff;
        pos++;
        *(rgb+pos) = (tmp) & 0xff;
        pos++;
    }
}
}
```

4.5.1.2. YUV422 转 RGB

```
void YUV422ToRGB(uint8_t *rgb, uint8_t *yuv422, uint32_t width, uint32_t height)
{
    uint32_t in, out = 0;
    uint32_t pixel_16;
    uint8_t pixel_24[3];
    uint32_t pixel32;
    int y0, u, y1, v;

    for(in = 0; in < width * height * 2; in += 4)
    {
        pixel_16 = yuv422[in + 3] << 24 |
                  yuv422[in + 2] << 16 |
                  yuv422[in + 1] << 8 |
                  yuv422[in + 0];
        y0 = (pixel_16 & 0x000000ff);
        u = (pixel_16 & 0x0000ff00) >> 8;
        y1 = (pixel_16 & 0x00ff0000) >> 16;
        v = (pixel_16 & 0xff000000) >> 24;
        pixel32 = convert_yuv_to_rgb_pixel(y0, u, v);
        pixel_24[0] = (pixel32 & 0x000000ff);
        pixel_24[1] = (pixel32 & 0x0000ff00) >> 8;
        pixel_24[2] = (pixel32 & 0x00ff0000) >> 16;
        rgb[out++] = pixel_24[0];
        rgb[out++] = pixel_24[1];
        rgb[out++] = pixel_24[2];
        pixel32 = convert_yuv_to_rgb_pixel(y1, u, v);
        pixel_24[0] = (pixel32 & 0x000000ff);
        pixel_24[1] = (pixel32 & 0x0000ff00) >> 8;
        pixel_24[2] = (pixel32 & 0x00ff0000) >> 16;
        rgb[out++] = pixel_24[0];
        rgb[out++] = pixel_24[1];
        rgb[out++] = pixel_24[2];
    }
}
```

4.5.2. 深度图数据转换 RGB

```
#define MAX_DEPTH          10000
#define IMAGE_WIDTH        640
#define IMAGE_HEIGHT       480

void calculateHistogram(float* pHistogram, int histogramSize, const ImiImageFrame* frame)
{
    const uint16_t* pDepth = (const uint16_t*)frame->pData;
```

```

memset(pHistogram, 0, histogramSize*sizeof(float));

int height = frame->height;
int width = frame->width;

unsigned int nNumberOfPoints = 0;
for (int y = 0; y < height; ++y)
{
    for (int x = 0; x < width; ++x, ++pDepth)
    {
        if (*pDepth != 0)
        {
            pHistogram[*pDepth]++;
            nNumberOfPoints++;
        }
    }
}

for (int nIndex=1; nIndex<histogramSize; nIndex++)
{
    pHistogram[nIndex] += pHistogram[nIndex-1];
}

if (nNumberOfPoints)
{
    for (int nIndex=1; nIndex<histogramSize; nIndex++)
    {
        pHistogram[nIndex] = (256 * (1.0f - (pHistogram[nIndex] / nNumberOfPoints)));
    }
}

void depth2RGB()
{
    static float          g_depthHist[MAX_DEPTH];
    static RGB888Pixel    g_rgbImage[1280 * 1024];
    calculateHistogram(g_depthHist, MAX_DEPTH, pFrame);

    uint32_t rgbSize;
    uint16_t * pde = (uint16_t*)pFrame->pData;
    for (rgbSize = 0; rgbSize < pFrame->size/2; ++rgbSize)
    {
        g_rgbImage[rgbSize].r = g_depthHist[pde[rgbSize]];
        g_rgbImage[rgbSize].g = g_rgbImage[rgbSize].r;
        g_rgbImage[rgbSize].b = 0;//display yellow
    }
}

```

4.5.3. 数据帧保存

4.5.3.1. 保存图片

本例用于 UVC 设备，将彩色图的 RGB 裸数据加个 bmp 的头，保存为图片。

```

int32_t takePhoto(const char* bmpImagePath, const ImiCameraFrame* pframe)
{

```

```

BMPFILEHEADER_T    bmfh;                // bitmap file header
BMPINFOHEADER_T     bmih;                // bitmap info header (windows)

const int OffBits = 54;

int32_t imagePixSize = pframe->width * pframe->height;

bmfh.bfReserved1 = 0;
bmfh.bfReserved2 = 0;
bmfh.bfType = 0x4d42;
bmfh.bfOffBits = OffBits;                // 头部信息 54 字节
bmfh.bfSize = imagePixSize * 3 + OffBits;

memset(&bmih, 0, sizeof(BMPINFOHEADER_T));
bmih.biSize = 40;                        // 结构体大小为 40
bmih.biPlanes = 1;
bmih.biSizeImage = imagePixSize * 3;
bmih.biBitCount = 24;
bmih.biCompression = 0;
bmih.biWidth = pframe->width;
bmih.biHeight = -pframe->height;

memcpy( (void*)g_bmpColor, pframe->pData, imagePixSize*3);

//rgb->bgr
for( int i = 0; i < imagePixSize; ++i )
{
    char r = g_bmpColor[3*i + 2];
    g_bmpColor[3*i+2] = g_bmpColor[3*i];
    g_bmpColor[3*i] = r;
}

char buf[128]= {0};
std::string fullPath = bmpImagePath;

FILE* pSaveBmp = fopen(fullPath.c_str(), "wb");
if( NULL == pSaveBmp)
{
    return -1;
}

fwrite( &bmfh, 8, 1,  pSaveBmp );
fwrite( &bmfh.bfReserved2, sizeof(bmfh.bfReserved2), 1, pSaveBmp);
fwrite( &bmfh.bfOffBits, sizeof(bmfh.bfOffBits), 1, pSaveBmp);
fwrite( &bmih, sizeof(BMPINFOHEADER_T), 1, pSaveBmp );
fwrite( g_bmpColor, imagePixSize*3, 1, pSaveBmp);

fclose(pSaveBmp);

return 0;
}

```

4.5.3.2. 保存文件

本例用于 UVC 设备，将彩色图的 RGB 裸数据保存到文件。

```

bool gStop = false;
void saveFile()

```

```
{
    FILE* pFile = fopen("Color_reg.raw", "wb");
    if (!pFile)
    {
        return;
    }
    for (; ;)
    {
        if (gStop)
        {
            break;
        }
        fwrite(pCamFrame->pData, pCamFrame->size, 1, pFile);
    }

    fclose(pFile);
}
```


4.6. 资源申请与回收

4.6.1. 用完即回收


读取一帧数据，处理完后即释放。非 UVC 设备的 `imiReadNextFrame` 和 `imiFrameRelease`。UVC 设备的 `imiCamReadNextFrame` 和 `imiCamReleaseFrame`。

4.6.2. 程序结束前回收


非 UVC 设备程序运行时资源申请的流程



非 UVC 设备程序结束时资源释放的流程



UVC 设备程序运行时资源申请的流程



UVC 设备程序结束时资源释放的流程

4.7. 设备属性

4.7.1. UVC 设备属性 ID 列表

打开设备后再进行操作。UVC 设备通过 `imiCamSetProperty` 和 `imiCamGetProperty` 来获取和设置属性。属性 ID 的枚举常量如下：

| 属性 ID | 描述 |
|---|-----------|
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_AE_MODE | AE 模式 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_EXPOSURE_ABSOLUTE_TIME | 彩色曝光时间 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_BACKLIGHT_COMPENSATION | 刷脸/扫码模式切换 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_FOCUS_ABS | 彩色相机焦点 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_IRIS_ABS | 彩色相机光圈 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_ZOOM_ABS | 彩色相机缩放 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_PAN_ABS | 彩色相机全景 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_TILT_ABS | 彩色相机倾斜 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_ROLL_ABS | 彩色相机滚动 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_BRIGHTNESS | 彩色图像亮度 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_CONTRAST | 彩色图像对比度 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_GAIN | 彩色图像增益 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_HUE | 彩色图像色调 |

| | |
|--|---------|
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_SATURATION | 彩色图像饱和度 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_SHARPNESS | 彩色图像清晰度 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_GAMMA | 彩色图像伽玛 |
| IMI_CAM_PROPERTY_COLOR_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE | 彩色图像白平衡 |

4.7.2. 非 UVC 设备属性 ID 列表

初始化并打开设备后再进行操作。非 UVC 设备通过 `imiGetDeviceProperty` 和 `imiSetDeviceProperty` 来获取和设置属性。属性 ID 的枚举常量如下：

| 属性 ID | 描述 |
|--|---------------------|
| IMI_PROPERTY_GENERAL_VERSION | 版本号 |
| IMI_PROPERTY_GENERAL_SERIAL_NUMBER | 序列号 |
| IMI_PROPERTY_IMAGE_REGISTRATION | 配准 |
| IMI_PROPERTY_IR_DIST | 泛光源红外距离设置 |
| IMI_PROPERTY_COLOR_MIRROR | 彩色图图像镜像 |
| IMI_PROPERTY_COLOR_INTRINSIC_PARAMS | 彩色相机内参 |
| IMI_PROPERTY_DEPTH_HOLE_FILTER | 深度图填洞 |
| IMI_PROPERTY_DEPTH_MIRROR | 深度图图像镜像 |
| IMI_PROPERTY_DEPTH_DENOISE | 深度图去小块 |
| IMI_PROPERTY_DEPTH_INTRINSIC_PARAMS | 深度相机内参 |
| IMI_PROPERTY_IR_MIRROR | 红外图像镜像 |
| IMI_PROPERTY_IR_INTRINSIC_PARAMS | 红外相机内参 |
| IMI_PROPERTY_SKELETON_MIRROR | 骨架图像镜像 |
| IMI_PROPERTY_GROUND_EQUATION | 深度图地面方程 |
| IMI_PROPERTY_GROUND_CLEANUP | 深度图清地面 |
| IMI_PROPERTY_LD_OPERATE | 激光发射器开关 |
| IMI_PROPERTY_FLOODLIGHT | 泛光源开关 |
| IMI_PROPERTY_LASER_SAFETY_MODE | 安全模式 |
| IMI_PROPERTY_SAFETY_DIST | 安全距离 |
| IMI_PROPERTY_LIGHT_THRESHOLD | 环境光阈值 |
| IMI_PROPERTY_AMBIENT_LIGHT_MODE | 环境光模式 |
| IMI_PROPERTY_REAL_SAFETY_DIST | 实时安全距离 |
| IMI_PROPERTY_REAL_LIGHT_THRESHOLD | 实时环境光阈值 |
| IMI_PROPERTY_DEPTH_IR_MIRROR | 深度+红外图像镜像 |
| IMI_PROPERTY_RESET_DEVICE | 重启设备 |
| IMI_PROPERTY_DEVICE_SWITCH_POWER | 设备电流 0.8A 和 1.3A 切换 |
| IMI_PROPERTY_ROTATE_TRANS_INTRINSIC_PARAMS | 相机外参 |
| IMI_PROPERTY_IR_ENABLE | 红外 AE 使能设置接口 |
| IMI_PROPERTY_CAMERA_PARAMS_4_USER | 专门获取相机工作参数接口 |
| IMI_PROPERTY_IR_RECT | 设置软件 IRAE rect 接口 |

4.7.3. 获取属性

4.7.3.1. 获取序列号

非 UVC 设备属性 ID 中的值都可以通过 `imiGetDeviceProperty` 来获取，以获取序列号为例，方法如下：

```
char szSerialNum[64] = {0};
uint32_t serialSize = 64;
imiGetDeviceProperty(m_device, IMI_PROPERTY_GENERAL_SERIAL_NUMBER, szSerialNum, &serialSize);
```

4.7.3.2. 版本号查询

不同于 4.7.1.1，本属性通过独立接口获取。适用于非 UVC 设备，需初始化并打开设备后再进行操作，可查询 `firmware`（整型）、`hardware`（整型）、`uvColor`（字符串）、`bridgefw`（字符串）和 `sdk`（整型）等的版本号。

```
ImiVersions verInfo;
memset(&verInfo, 0, sizeof(verInfo));
imiGetVersion(m_device, &verInfo);
firmware: verInfo.fw_version.major, verInfo.fw_version.minor, verInfo.fw_version.revision,
          verInfo.fw_version.ap_major, verInfo.fw_version.ap_minor, verInfo.fw_version.ap_version,

hardware: verInfo.hw_version.hardware, verInfo.hw_version.chip, verInfo.hw_version.ap_hardware,

uvColor: verInfo.uvc_color_version,

bridgefw: verInfo.bridge_fw_version,

sdk: verInfo.sdk_version.major, verInfo.sdk_version.minor, verInfo.sdk_version.revision
```

4.7.4. 设置属性

4.7.4.1. 设置镜像

非 UVC 设备设置彩色图图像镜像的方法如下：

```
bool bColorMirror = true;
imiSetDeviceProperty(m_device, IMI_PROPERTY_COLOR_MIRROR, &bColorMirror, 1);
```

UVC 设备设置彩色图图像镜像的方法如下：

```
imiCamSetMirror(cameraDevice, true);
```

4.7.4.2. 设置去小块

```
uint8_t open = 1;
imiSetDeviceProperty(m_device, IMI_PROPERTY_DEPTH_DENOISE, &open, sizeof(uint8_t));
```

4.7.4.3. 设置帧同步

只针对 55 基线的 A200M 适用，方法如下：

```
imiCamSetFramesSync(cameraDevice, true);
```

4.7.4.4. 打开配准

```
imiSetImageRegistration(m_device, true);
```

4.7.4.5. 重启设备

```
uint8_t value= 1;
imiSetDeviceProperty(m_device, IMI_PROPERTY_RESET_DEVICE, &value, sizeof(uint8_t));
```

4.7.4.6. 设备电流切换

```
uint8_t value= 0x01;
imiSetDeviceProperty(m_device, IMI_PROPERTY_DEVICE_SWITCH_POWER, &value, sizeof(uint8_t)); // 1.3A

value= 0x00;
imiSetDeviceProperty(m_device, IMI_PROPERTY_DEVICE_SWITCH_POWER, &value, sizeof(uint8_t)); // 0.8A
```


4.7.4.7. 打开红外 AE 功能

```
imiSetIRFaceAEEEnable(m_device, true);
```

4.8 获取设备支持的能力

```
ImiSupportCapacity pSupportCapacity;  
imiGetSupportCapacity(m_device, &pSupportCapacity);
```

5. 帮助

5.1. 注意事项

接口中带 Cam 字样的适用于 UVC 设备。

5.2. 常见问题

| 平台 | 问题 | 解决办法 |
|---------|---|---|
| windows | 识别不了 IMI 3D Sensor 设备 | 先卸载 IMI 设备驱动，然后再安装 IMI 设备驱动，驱动安装和卸载程序在 Hjimi\ImiSDK\Driver 文件夹。 |
| | x64 平台找不到 lib 库 | 在 SDK 安装目录，以管理员权限执行 Tools\script\copy_x64_libs.bat，所有依赖的库都会自动拷贝到 imix64libs 文件夹，用户可以根据自己需要放置 64 位库。 |
| linux | Can not execute binary file:Exec format error | 1.查看系统架构是 arm 还是 x86，与 sdk 版本是否一致 2.查看系统是 32 位还是 64 位，与 sdk 版本是否一致 3.查看命令 uname -a |
| | 找不到运行依赖的库 | 设置环境变量 export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:XXX XXX 代表库路径 |
| | 虚拟机下，设备正常打开，但是数据没上来 | 检查虚拟机的 USB 设置，是 2.0 还是 3.0，使用 A200 系列的摄像头时需要把虚拟机 USB 设置成 3.0 |
| | 运行 Color Depth Viewer，设备打开正常，但是没有画面显示 | ColorDepthViewer 打开的是 1180 的分辨率的彩色图，查看设备是否支持 |
| | 系统安装的 libusb 与 sdk 中的 libusb 冲突 | 1.确定 sdk 版本，如果是 1.6.5 之前的版本请参看下一条 2.删除 sdk 中的 libusb，libudev 文件 |